	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

PRE-REQUIS

Sur un système d'exploitation Windows, Esker Loader nécessite l'installation de Microsoft .NET framework 3.5 ou Microsoft .NET framework 4.6.1.


Il faut s'assurer que ces framework sont en place, sinon faire le nécessaire auprès de l'infra ou du prestataire informatique afin que le jour de l'installation tout soit opérationnel.

I / Présentation d'Esker Loader

Esker Loader est un outil qui vous permet **d'automatiser** la soumission de documents vers Esker on Demand et la récupération de documents de Esker on Demand.

Soumission de documents


Esker Loader interroge continuellement certains répertoires locaux pour détecter de nouveaux documents qui sont ensuite envoyés vers Esker on Demand. Ils sont alors soumis au processus hébergé ou formulaire spécifié :



En définissant une configuration de soumission vous pouvez :

- Spécifier un dossier à interroger continuellement : chaque fichier déposé dans ce dossier sera traité par Esker Loader.
- Associer à chaque dossier un processus hébergé ou formulaire auquel soumettre les fichiers.
- Exécuter un programme à la fin de la soumission des fichiers.

Vous pouvez définir autant de configurations de soumission que nécessaire.

	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

II / Installer Esker Loader

Sur un système d'exploitation Windows, Esker Loader nécessite l'installation de Microsoft .NET framework 3.5 ou Microsoft .NET framework 4.6.1.

Si vous exécutez Esker Loader derrière un pare-feu :

Esker Loader se connecte régulièrement au serveur Esker on Demand pour envoyer et récupérer des documents. Si l'ordinateur qui exécute Esker Loader est protégé par un pare-feu, il se peut que vous deviez ajouter une exception sortante avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Protocole	HTTPS
Port	443
Adresse IP	as1.ondemand.esker

Installer la version Windows

Pour installer Esker Loader, vous devez exécuter l'utilitaire d'installation avec les **droits d'administrateur**.

- 1) Récupérez l'exécutable du setup : G:\Documentation\NEOTOUCH\SetupEskerLoader.exe et l'envoyer par FTP chez le client
- 2) Mettre l'exécutable dans ALTAMAJ
- 3) Lancez le fichier Setup et suivez les instructions.
- 4) Lorsque l'on vous demande le type d'installation, sélectionnez l'option
 - Complete : pour Installer toutes les fonctionnalités du produit.
- 5) Cliquez sur Next sur l'écran suivant afin de démarrer l'installation. Une fois terminée, cliquez sur Finish sur l'écran final pour fermer l'utilitaire d'installation.


III / Créer les Dossiers et sous dossiers des PDF (ils sont peut-être déjà créés suite à l'installation du portail Documents)

Pour ALTA

K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\ALTA\001\BL
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\ALTA\001\BONS CDE ACHAT
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\ALTA\001\CONFIRMATION CDE VENTE
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\ALTA\001\FACTURES TRAITES
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\ALTA\001\RELEVES DE FACTURES

Pour NEO

K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\NEO\001\BL
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\NEO\001\BONS CDE ACHAT
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\NEO\001\CONFIRMATION CDE VENTE
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\NEO\001\FACTURES TRAITES
 K:\ALTAGCS_[**NOM DU CLIENT**]\STK_PDF_NEO\NEO\001\RELEVES DE FACTURES


	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC


IV / Paramétrer Esker Loader

Lancer l'interface de configuration EskeLoaderGUI.exe qui se trouve sur C:\Programmes\EskerLoader


Pour démarrer l'interface de configuration, ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez Esker Loader > Configuration :

Paramétrer l'information de connexion du client fourni par Neopost



	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2 style="color: red;">Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

Identifiant pour la nouvelle version ZIP (mars/avril/2020)



Paramètres globaux

Informations de connexion

Utilisateur : a@r.fr

Mot de passe : ***** ← od1

Ressaisir le mot de passe : *****


S'impersonnifier en tant que :

Stocker le mot de passe crypté

Enregistrer Test Annuler


Statut	Date	Heure	Message
✓ Success	2020-04-10	08:38:14	Configuration globale chargée avec succès
✓ Success	2020-04-10	08:38:14	Fichier de configuration du service chargé avec succès

Détail de la trace :

	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

Contrôler la bonne URL du serveur Neotouch :

<https://as1.ondemand.esker.com>



Paramètres globaux

Autres paramètres


Attente entre deux opérations de soumission ou de téléchargement (en minutes) :

URL du serveur On Demand :


Enregistrer Test Annuler

Statut	Date	Heure	Message
✓ Success	2020-04-10	08:38:14	Configuration globale chargée avec succès
✓ Success	2020-04-10	08:38:14	Fichier de configuration du service chargé avec succès

Détail de la trace :

	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2 style="color: red;">Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

Créer la tâche de soumission de document en faisant un clic droit sur le dossier soumission :

 Utilitaire de configuration du service de soumission et de téléchargement
— □ ×

Démarrer le service
Documentation en ligne

- Paramètres globaux
 - Compte utilisateur
 - Dossiers de travail
 - Serveur proxy
 - Avancé
- Soumission
 - RELEVES_ALTA
 - BCA_ALTA
 - BL_ALTA
 - FACTURES_TRAITES_ALTA
 - CONF_CDE_VENTE_ALTA
- Téléchargement


Paramètres de soumission

Veuillez cliquer sur la case [+] pour afficher la configuration enregistrée s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez en créer une.


- Pour créer une configuration :
faites un clic droit sur "Soumission",
cliquez sur "Nouvelle configuration", remplissez les champs puis cliquez sur "Enregistrer"
- Pour consulter un configuration existante :
cliquez sur la case [+] à côté de "Soumission",
puis sélectionnez un paramètre à afficher
- Pour modifier une configuration existante :
cliquez sur la case [+] à côté de "Soumission",
sélectionnez un paramètre, modifiez-le et enregistrez-le
- Pour supprimer une configuration existante :
cliquez sur la case [+] à côté de "Soumission",
faites ensuite un clic droit sur le paramètre à supprimer et cliquez sur "Supprimer"

Statut	Date	Heure	Message
✔ Success	2020-04-10	08:38:14	Configuration globale chargée avec succès
✔ Success	2020-04-10	08:38:14	Fichier de configuration du service chargé avec succès

Détail de la trace :

	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

- Donnez-lui un nom
- Renseignez le dossier source qui devra être scruté par le service esker Loader
- Sélectionnez 'Soumettre vers un Process'
- Renseignez le 'ProcessID' fourni par Neopost
- Faite Enregistrer et **démarrez le service** si ce n'est déjà le cas.



ATTENTION LECTEUR LOCAL

Nom :

Dossier source :

Rechercher récursivement dans les sous-dossiers

Soumettre vers une Règle Soumettre vers un Process

ProcessID :

Utiliser un compte spécifique

Utilisateur :

Mot de passe :

Ressaisir le mot de passe :

S'impersonnifier en tant que :

Stocker le mot de passe crypté

Exécuter une commande après chaque soumission

Fichier à exécuter :


Arguments :

Supprimer les fichiers soumis avec succès (ne pas les conserver dans le dossier)


Traitement des fichiers vides :

Statut	Date	Heure	Message
Success	2020-04-10	08:38:14	Configuration globale chargée avec succès
Success	2020-04-10	08:38:14	Fichier de configuration du service chargé avec succès

Détail de la trace :

	<h1>Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
	<h2>Neotouch - Neopost</h2>	V. 10/04/2020-10:58
		Frédéric TAN/JC

Chemin des PDF pour les différents documents




ATTENTION LECTEUR LOCAL

Paramètres de soumission
 Nom : FACTURES_ALTA
 Dossier source : D:\ALTA\STK_PDF_NEO\NEO\001\FACTURES

Paramètres de soumission
 Nom : BL
 Dossier source : D:\ALTA\STK_PDF_NEO\NEO\001\BL

Paramètres de soumission
 Nom : RELEVES_ALTA
 Dossier source : D:\ALTA\STK_PDF_NEO\NEO\001\RELEVES

Ne pas oublier de démarrer le service



Utilitaire de configuration du service de soumission et de téléchargement

Démarrer le service Documentation en ligne

Paramètres de soumission


Veillez cliquer sur la case [-] pour afficher la configuration enregistrée s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez en créer une.

- Pour créer une configuration : faites un clic droit sur "Soumission", cliquez sur "Nouvelle configuration", remplissez les champs puis cliquez sur "Enregistrer"
- Pour consulter un configuration existante : cliquez sur la case [-] à côté de "Soumission", puis sélectionnez un paramètre à afficher
- Pour modifier une configuration existante : cliquez sur la case [-] à côté de "Soumission", sélectionnez un paramètre, modifiez-le et enregistrez-le
- Pour supprimer une configuration existante : cliquez sur la case [-] à côté de "Soumission", faites ensuite un clic droit sur le paramètre à supprimer et cliquez sur "Supprimer"

Si le service refuse de démarrer, vérifier le chemin du dossier source qui n'est sans doute pas sur le lecteur local

Pour terminer l'installation d'EskerLoader

- 1) Créer un dossier NEOTOUCH sur le bureau du serveur
- 2) Aller chercher l'exécutable **EskeLoaderGUI.exe** dans C:\Programme\EskerLoader\ et copier le dans le dossier NEOTOUCH sur le bureau
- 3) Mettre également le raccourci du dossier où se trouvent les PDF

	<h1 style="text-align: center;">Installation d'Esker Loader</h1>	Date 04/04/2019
		V. 10/04/2020-10:58
<h2 style="color: red;">Neotouch - Neopost</h2>		Frédéric TAN/JC

RELEVES_ALTA

ProcessID XOTO38C6455

BCA_ALTA

ProcessID GGBW38C6401

BL_ALTA

ProcessID GGBW38C6401

FACTURES_TRAITES_ALTA

ProcessID ATXD38C642B

CONF_CDE_VENTE_ALTA

ProcessID GGBW38C6401

Mail de Néo du vendredi 13 mars 2020

La nouvelle règle générique est déployée sur l'environnement de démo.

Comme convenu, tu trouveras ci-dessous les informations pour le paramétrage de l'esker Loader et la soumission des documents.

Login : a@r.fr

Mdp : Preprod1

Process ID :

Relevés : XOTO38C6455

Bons : GGBW38C6401

Factures / Traités : ATXD38C642B

J'ai créé un utilisateur Alta afin de pouvoir suivre les envois :

Login : recette@alta.fr

Mdp : Recette1